


## FelaMiMail 設定操作

注意事項，使用 FelaMimail 前，務必有一台 mail server 且能被 dns 解析到才能作下面的設定，並準備 smtp、imap 的帳號及密碼，以利填入。

1. 點選系統管理圖示，找到「emailadmin」，點選“網站設定”。



2. 點擊如圖示連結。



3. 打入郵件網域及組織名稱，全域選項“全勾”，可以先不要按儲存，其它三個頁籤都設定完成後，再一次儲存。

Global	SMTP	IMAP	Signature
<b>資料名稱</b> default profile (created by setup)			
<b>組織</b> 輸入您的預設郵件網域(小老鼠後面所有字：帳號@網域): <b>domain.com</b> 組織名稱: <b>x有限公司</b>			
<b>存取資料權限</b> 可以取用資料的模組: 任何模組 可以取用資料的群組: 任何群組 can be used by user: any user			
<b>全域選項</b> profile is active <input checked="" type="checkbox"/> users can define their own identities: <input checked="" type="checkbox"/> 使用者可以自行定義郵件帳號: <input checked="" type="checkbox"/>			
上一頁	儲存		

4. SMTP 設定：打入 SMTP 主機位置或 IP，連接埠請打 25，SMTP 認證，如下圖紅框處。

Global SMTP IMAP Signature

選擇SMTP伺服器的格式 標準SMTP伺服器

SMTP 設定

SMTP伺服器主機名稱或是IP位址: 例如：mail.domain.com

SMTP伺服器連接埠: 25

SMTP 認證

使用SMTP認證:

send using this eMail-Address: 例如：john@domain.com

使用者名稱: john

密碼: .....

上一頁 儲存

5. IMAP 設定：打入 IMAP 伺服器名稱或 IP 位址，連接埠 143，登入類型為“Username/Password defined by admin”
6. 然後在“Use predefined username and password defined”打入個人資訊，最後按儲存。

Global SMTP IMAP Signature

選擇IMAP伺服器類型 standard IMAP server

伺服器設定

IMAP伺服器的主機名稱或是IP位址: mail.yu-zhi.com

IMAP伺服器連接埠: 143

IMAP伺服器登入類型: Username/Password defined by admin

Use predefined username and password defined below:

使用者名稱: peterlin@yu-zhi.com

密碼: .....


加密設定

加密連線:  STARTTLS  TLS  SSL  沒有加密

沒有可用的執照:

上一頁 儲存

7. 點選 FelaMiMail 圖示，點擊左方紅框處。



8. 如下圖紅框處，打入識別、IMAP、SMTP 等資訊，按儲存後，即可使用。



9. 可新增多組收信 MAIL，但收信時間可能會變慢，若多組 MAIL 都來至同一台 MAIL SERVER 則不影響速度。